


Info: AKG-Programme

Netzwerk-Installation



Stand: 2026-02-18

Copyright

Copyright © AKG Software Consulting GmbH.

Alle Informationen in diesem Produkt werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz veröffentlicht.

Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden.

AKG Software Consulting GmbH kann für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler ist AKG Software Consulting GmbH dankbar.

Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und Speicherung in elektronischen Medien.

AKG Software Consulting GmbH behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorgehende Ankündigung zu ändern.

Nahezu alle Hardware- und Softwarebezeichnungen, die in diesem Produkt verwendet werden, sind gleichzeitig auch eingetragene Warenzeichen oder sollten als solche betrachtet werden. AKG®, AKG Software®, GE/Office®, KOSTRA®, OKview®, VESTRA®, VESTRA CAD®, VESTRA MAP®, VESTRA WEB® und WEGWEIS® sind eingetragene Marken der AKG Software Consulting GmbH.

AKG Software Consulting GmbH
Uhlandstraße 12
D-79423 Heitersheim
Tel.: +49 7634 5612-0
Fax: +49 7634 5612-300
E-Mail: info@akgsoftware.de
Website: www.akgsoftware.com

Inhalt

Copyright..... ii

Kapitel 1: Installationsdokumentation für Systemadministratoren..... 4

Kapitel 2: USB-Dongles in virtueller Umgebung..... 5

Kapitel 3: CodeMeter im Windows-Netzwerk..... 6

Kapitel 4: Lizenzen im Netz freigeben..... 8

Kapitel 5: Einstellungen auf lokalem Rechner..... 9

Kapitel 6: Support und Hotline..... 10

Kapitel 1. Installationsdokumentation für Systemadministratoren

Die folgende Anleitung beschreibt das Vorgehen zur Installation der Schutz-Software in einem Windows-Netzwerk.

Führen Sie die Arbeitsschritte bitte in der angegebenen Reihenfolge aus. Nur so funktioniert die Installation problemlos.

Kapitel 2. USB-Dongles in virtueller Umgebung


Bei Netzlizenzen wird ein USB-Dongle geliefert.

Dieser kann in einer virtuellen Umgebung nur mit einem USB-Dongleserver (USB-Hub mit Netzwerkanschluss) eingesetzt werden.

Die Installation dieses USB-Dongleservers erfolgt individuell gemäß den Informationen des jeweiligen Herstellers.

Kapitel 3. CodeMeter im Windows-Netzwerk


Auf der Seite <https://www.akgsoftware.com/produkte/akg-desktop> wird unter **CodeMeter Runtime-Installer** immer die aktuell von AKG unterstützte Version von CodeMeter Runtime bereitgestellt.



Sie beinhaltet sowohl die Client-Installation als auch die Netzwerk-Installation.

Bei der Installation auf dem Server muss die Komponente *Netzwerkserver* mit installiert werden. Die Installation von *Remote Zugriff* wird empfohlen.

Abb.: Komponenten der Codemeter Runtime



Die Auswahl der Lizenz erfolgt beim Start des AKG-Programms.


Hinweis: Zur Erklärung des WebAdmin-Interface von CodeMeter steht der Auszug aus der CodeMeter-Dokumentation [WibuSystems_CodeMeterWebAdmin.pdf](#) zur Verfügung.

Kapitel 4. Lizenzen im Netz freigeben

Netzwerk-Server aktivieren

1. Starten Sie nach der Installation der CodeMeter-Software den CodeMeter WebAdmin mit der Adresse http://localhost:22350/configuration/server_access.html.

Um die Lizenzen im Netzwerk zur Verfügung zu stellen, muss der Server-Zugriff auf dem Netzwerk-Server aktiviert werden:



2. Wählen Sie die Option **Netzwerk-Server > Aktivieren**.
3. Klicken Sie **Übernehmen**.

Damit stehen die erworbenen Lizenzen im Netzwerk zur Verfügung.

WebAdmin: Voraussetzungen

Wenn nach der Installation der CodeMeter-Software der **CodeMeter WebAdmin** nicht automatisch gestartet wird, überprüfen Sie, ob die notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind:


- Prüfen Sie, ob sich der benutzte Web-Browser nicht im Offline Modus befindet.
- Prüfen Sie die JavaScript-Unterstützung Ihres Web-Browser (JavaScript muss aktiviert sein!).
- Tippen Sie die URLs <http://localhost:22350> oder <http://127.0.0.1:22350> direkt in Ihren Web-Browser ein.

Weitere Informationen finden Sie im beiliegenden Auszug aus der WibuSystems-Dokumentation [WibuSystems_CodeMeterWebAdmin.pdf](#).

Kapitel 5. Einstellungen auf lokalem Rechner

Die Serversuchliste unter `http://localhost:22352/configuration/server_search_list.html` muss ggf. angepasst werden:

Registerkarte **Einstellungen** > Registerkarte **Einstellungen** > **Server-Suchliste**



- A. URL
- B. Server-IP
- C. Automatische Suche im Subnetz

Wenn sich Server und lokaler Rechner im selben Subnetz befinden, reicht hier die automatische Serversuche aus.

Andernfalls muss der Server eingetragen werden entweder über **IP** oder **Name**.

Kapitel 6. Support und Hotline

Support-Telefonnummer

Sie erreichen den Support unter der Telefonnummer

+49 7634 5612-560.

Hinweis: Halten Sie Ihre Kundennummer bereit.

Hotline-Zeiten

Die AKG-Hotline ist zu folgenden Zeiten erreichbar:

- Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr
- Montag bis Donnerstag von 13 bis 16 Uhr
- Freitag von 13 bis 15 Uhr

Rund um die Uhr ...

... erreichen Sie den Support per Ticketsystem unter <https://www.akgsoftware.de/ticketsystem/>.

Datenaustausch

Der Datenaustausch erfolgt über das Ticketsystem.

- Daten bis 15 MB Größe können im Ticket als Anhang geliefert werden.
- Größere Datenmengen können über die Cloud im Ticketsystem übergeben werden.

Packen Sie die Daten in ein passwortgeschütztes ZIP-Archiv.