

	Mindestvoraussetzungen	Hinweise und Empfehlungen
Rechnertyp	<ul style="list-style-type: none"> • USB-Schnittstelle für Softwareschutz 	<ul style="list-style-type: none"> • keine Unterstützung von Terminal-Server-Lösungen
Betriebssystem	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 • Windows 8/8.1 Pro • Windows 7 Ultimate/Professional (SP1) 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Unterstützung von Windows 10 Creators Update • <i>Referenzsystem:</i> Windows 8.1 Pro • 64-Bit-Betriebssysteme sind 32-Bit-Systemen vorzuziehen, da für Anwendungen erheblich mehr Speicher zur Verfügung steht. • Für WEGWEIS werden die beiden lokalen Standard-Benutzergruppen "Administratoren" und "Benutzer" unterstützt. Bitte überprüfen Sie die Benutzerkonten der WEGWEIS-Anwender und passen diese ggf. entsprechend an.
CPU	<ul style="list-style-type: none"> • aktuelle Intel- oder AMD-Prozessoren 2,0 GHz oder höher 	
Arbeitsspeicher	<ul style="list-style-type: none"> • 2 GB RAM 	
Festplatte	<ul style="list-style-type: none"> • 500 MB Festplattenspeicher für das Programm 	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte für die Auslagerungsdatei und temporäre Dateien genügend Festplattenspeicher zur Verfügung stellen: 5 GB oder mehr empfohlen
Grafikkarte	<ul style="list-style-type: none"> • Grafikkarte 1.280 x 1.024 (True Color) • 256 MB 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Empfohlen:</i> 2.560 x 1.440 (WQHD) • Keine Unterstützung von Onboard-Grafikkarten. Die Grafikkartentreiber sollten immer auf dem neuesten Stand gehalten werden. Die Grafikkarte muss das jeweilige Betriebssystem sehr gut unterstützen.
Browser	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Internet Explorer 8.0 oder höher 	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Anzeige der Hilfe (CHM-Format)
Medium	<ul style="list-style-type: none"> • DVD-Laufwerk 	<ul style="list-style-type: none"> • Erstinstallation nur von DVD; Update vom Internet
Systemkomponenten	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft .NET Framework 4.5 • WibuKey Runtime oder CodeMeter Runtime • VC Runtime 2008 • VC Runtime 2010 • VC Runtime 2012 • VC Runtime 2013 • PDF-Viewer 	<ul style="list-style-type: none"> • PDF-Viewer wird für die Dokumentation benötigt • <i>Empfohlen:</i> Adobe Reader 11
Sonstiges		<ul style="list-style-type: none"> • Die Installation als Add-On unter AutoCAD oder BricsCAD ist nur als 64-Bit Version möglich (siehe folgende Seiten).

Hinweis: Auf der AKG-Website finden Sie immer die [aktuell gültigen Systemvoraussetzungen!](#)

	Mindestvoraussetzungen	Hinweise und Empfehlungen
Rechnertyp	<ul style="list-style-type: none"> • USB-Schnittstelle für Softwareschutz 	<ul style="list-style-type: none"> • keine Unterstützung von Terminal-Server-Lösungen
Betriebssystem	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 • 64-Bit Windows 8/8.1 Pro • 64-Bit Windows 7 Ultimate/Professional (SP1) 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Unterstützung von Windows 10 Creators Update • Referenzsystem: Windows 8.1 Pro • Von Autodesk® werden die beiden lokalen Standard-Benutzergruppen "Administratoren" und "Benutzer" unterstützt. Bitte überprüfen Sie die Benutzerkonten der WEGWEIS-Anwender und passen diese ggf. entsprechend an die Systemanforderungen von Autodesk® an.
CPU	<ul style="list-style-type: none"> • aktuelle Intel- oder AMD-Prozessoren 2,0 GHz oder höher 	
Arbeitsspeicher	<ul style="list-style-type: none"> • 4 GB RAM 	
Festplatte	<ul style="list-style-type: none"> • 500 MB Festplattenspeicher für das Programm 	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte für die Auslagerungsdatei und temporäre Dateien genügend Festplattenspeicher zur Verfügung stellen: 5 GB oder mehr empfohlen
Grafikkarte	<ul style="list-style-type: none"> • Grafikkarte 1.280 x 1.024 (True Color) • 256 MB 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Empfohlen:</i> 2.560 x 1.440 (WQHD) • Keine Unterstützung von Onboard-Grafikkarten. Die Grafikkartentreiber sollten immer auf dem neuesten Stand gehalten werden. Die Grafikkarte muss das jeweilige Betriebssystem sehr gut unterstützen.
Browser	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Internet Explorer 8.0 oder höher 	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Anzeige der Hilfe (CHM-Format)
Medium	<ul style="list-style-type: none"> • DVD-Laufwerk 	<ul style="list-style-type: none"> • Erstinstallation nur von DVD; Update vom Internet
Systemkomponenten	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft .NET Framework 4.5 • WibuKey Runtime oder CodeMeter Runtime • VC Runtime 2008 • VC Runtime 2010 • VC Runtime 2012 • VC Runtime 2013 • PDF-Viewer 	<ul style="list-style-type: none"> • PDF-Viewer wird für die Dokumentation benötigt • <i>Empfohlen:</i> Adobe Reader 11
Basissystem	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Installation als Add-On <ul style="list-style-type: none"> • Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2016 Service Pack 2 • Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2016 Service Pack 1 • Autodesk® AutoCAD® 2016 Service Pack 1 • BricsCAD V15 (Version 15.3.05) 	<ul style="list-style-type: none"> • Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016 Service Pack 2 herunterladen • AutoCAD 2016 Service Pack 1 herunterladen • AutoCAD Map 3D 2016 Service Pack 1 herunterladen

Hinweis: Auf der AKG-Website finden Sie immer die [aktuell gültigen Systemvoraussetzungen!](#)